

## Home Position einstellen

Im Webinterface unter **PTZ > Funktion > Preset** die gewünschte Position des Speedome wählen und mit „Hinzufügen“ übernehmen.

Durch doppelklicken auf den Preset Titel kann der Name des Preset geändert werden.  
Mit „Speichern“ übernehmen.

The screenshot shows the Dahua web interface with the 'Funktion' menu open. The 'Preset' list includes: Tour, Scan, Pattern, Pan, PTZ Geschw., Inaktive Erken..., Einschalten, PTZ Limit, Zeit Task, Intelligenz, PTZ Neustart, and Standard. A table on the right lists presets:

Nummer	Preset Titel	Speich	Löschen
1	Home		
2	Tür		

The 'Hinzufügen...' button is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the 'Home' preset title in the table. The camera view shows a parking lot with a white car and a building in the background. The camera ID is SD8CE226U-HN1 and the time is 2021-07-16 08:31:14 Fr.

Unter **PTZ > Funktion > Einschalten** bei „Aktivieren“ den Haken setzen.

Preset auswählen, und unter „Nummer“ den zuvor erstellten Preset auswählen.

Anschließend mit „Speichern“ übernehmen

The screenshot shows the Dahua web interface with the 'Funktion' menu open. The 'Einschalten' settings are visible:

- Aktivieren:
- Einschalten:  Preset  Tour
- Scan  Pattern
- Auto
- Nummer: 1 : Home

The 'Speichern' button is highlighted with a red box. The camera view shows the same parking lot as in the previous screenshot. The camera ID is SD8CE226U-HN1 and the time is 2021-07-16 08:36:48 Fr.

Unter **PTZ > Funktion > Zeit Task** können verschiedene Home Positionen für unterschiedliche Zeiten konfiguriert werden.

Jeder „Zeit Task Nr.“ kann eine Homeposition zugeordnet werden.

Das Bild zeigt die Konfigurationsoberfläche für die PTZ-Funktion. Die 'Zeit Task' Konfiguration ist aktiviert. Die 'Periode einstellen...' und 'Speichern' Buttons sind hervorgehoben.

Unter **Periode einstellen** kann der gewünschte Zeitraum definiert werden.

Das Bild zeigt die 'Periode einstellen' Dialogbox. Die 'Sonntag' Zeile ist aktiviert. Die 'Speichern' Button ist hervorgehoben.

Anschließend mit „Speichern“ übernehmen